


# Meet使用教學

## 使用電腦開啟會議

不須安裝程式，只需登入  
G suite帳號後點選meet




請注意!一般gmail帳號只能  
加入會議，無法開啟會議

進入meet後，點選加入或  
發起會議



關於會議代碼或暱稱，有兩種模式可選擇：  
1.不輸入暱稱，系統會自動建立代碼  
2.自行設定暱稱，只接受「英文字母、數字、  
底線」  
點選繼續即可開啟會議



點選立即加入

會議已準備就緒

meet.google.com/fim-bkuo-vdc

立即加入

顯示在所有人的主畫面上

其他選項

加入會議並使用電話收發音訊

將會議室連結提供給與會  
者，與會者不須擁有G suite  
帳號即可加入會議



也可點選新增成員，輸入  
電子郵件後即可邀請進入  
會議




# Meet使用教學

## 使用電腦進入會議

使用G suit帳號登入後，直接點選會議室連結即可加入會議室，或使用以下步驟：


必須使用G suit帳號登入才  
可使用meet(一般gmail帳  
號不行)



進入meet後，點選加入或  
發起會議



直接輸入會議代碼及暱稱，並點繼續



點選立即加入即可加入會議室




# Meet使用教學

## 使用手機開啟會議

請先下載Meet app



使用G suit帳號登入後，點選「新建會議」即可開啟會議



**請注意!!!**使用一般gmail帳號登入後只能加入會議，無法開啟會議

將連結分享給與會者即可進入會議室



或按「分享」即可透過「訊息」或「電子郵件」等分享連結，與會者**不須**擁有G suit帳號即可加入會議

# Meet使用教學

## 使用手機進入會議

下載完成meet app後，直接點選會議室連結即可加入會議室，或使用以下步驟：

請先下載Meet app



進入meet後，點選「會議代號」即可開啟會議



輸入會議代碼後點選「加入會議」即可進入會議室



**小提醒：手機下載完meet app後，不須登入G suit帳號，使用一般Gmail帳號也可加入會議室**

# Meet使用教學

## 如何將影片音訊分享給與會者-1


Meet只能透過設備播放出影片音訊再透過麥克風分享給與會者，若想直接分享音訊(不透過麥克風)請參考以下步驟：

下載

virtual audio cable

<https://vac.muzychenko.net/en/>

點選download



# Virtual Audio Cable

20+ years of experience. Connects audio apps together since 1998.

Main

Description

Usage

Manual

Download

Purchase

Support

History

Latest version: [4.62](#)<sup>new</sup>

點選EXE版本

### Downloads

Here you can download two VAC versions: fully-functional trial version, and feature-limited Lite version.

Trial version can be used anywhere to evaluate product functionality. After 30 minutes, female voice starts to remind that this is only a trial. Otherwise, there is no functionality restriction compared to the [full version](#).

[Download VAC 4.62 trial \(self-installing EXE\)](#)


[Download VAC 4.62 trial \(ZIP archive\)](#)


If this new version works not as described, try the last knowingly stable version 4.60: [self-installing EXE](#) or [ZIP archive](#).

開啟下載的檔案

Maximum number of channels

Minimum milliseconds per s...


 vac462.exe



# Meet使用教學

## 如何將影片音訊分享給與會者-2

點選「是」




點選「I accept」



點選「install」




點選「是」



點選「確定」



點選「確定」




點選「確定」




安裝完成!

在meet會議中，點選右下角三個點，並選擇設定



將麥克風及喇叭都選擇「Line1」並按「完成」分享影片時即可直接分享音訊



**注意：**當主講者之麥克風及喇叭選擇Line1時，與會者只能聽到從電腦播出影片的音訊，**無法聽到主講者的聲音**。待影片播放完畢，需再次進入設定，將麥克風及喇叭設定回主講者原預設之設備。